




# AMS MANUAL APP para SICOM

## Índice

Diagrama de Contexto .....	3
Manual de Instalación .....	3
Requisitos .....	3
Pasos para la instalación.....	4
1.- Copiar el archivo zip provisto y descromprimir en la carpeta deseada. No requiere instalación.....	4
2.- Realizar Build en la carpeta. ....	4
3.- Distribuir el apk. ....	5
4.- Instalar el apk en el teléfono. ....	5

Diagrama de Contexto



Manual de Instalación

Requisitos

SOFTWARE:

Tipo	Nombre y Version	Licencia
Plataforma OS	Windows 10 o superior / Ubuntu 20.04	
Software	Node v 12 Cordova-apache-cli v 10 npm v 6.14 Android sdk	
Plataforma app	Android 9.1.0	

Plugins	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cordova-plugin-bluetooth-serial 0.4.7 "Bluetooth Serial"</li> <li>• cordova-plugin-bluetooth-status 1.0.4 "Bluetooth status"</li> <li>• cordova-plugin-camera 5.0.3 "Camera"</li> <li>• cordova-plugin-device 2.1.0 "Device"</li> <li>• cordova-plugin-dialogs 2.0.2 "Notification"</li> <li>• cordova-plugin-file-transfer 1.7.1 "File Transfer"</li> <li>• cordova-plugin-file 6.0.2 "File"</li> <li>• cordova-plugin-network-information 3.0.0 "Network Information"</li> <li>• cordova-plugin-qrcodejs 1.0.0 "cordova-plugin-qrcodejs"</li> <li>• cordova-plugin-whitelist 1.3.5 "Whitelist"</li> <li>• cordova-sqlite-storage 6.1.0 "Cordova SQLite storage plugin -cordova-sqlite-storage plugin version"</li> <li>• cordova.plugins.diagnostic 4.0.2 "Diagnostic"</li> <li>• phonegap-plugin-barcodescanner 8.1.0 "BarcodeScanner"</li> </ul>	
---------	---	--

**HARDWARE:**

Tipo	Características	Licencia
Telefono o tablet	Android versión 7.1.1 o superior. GPS (no excluyente) Cámara de Fotos frontal y/o trasera. WIFI - 3g o superior Almacenamiento 25 GB o superior. RAM 2 GB o superior Bluetooth	
Impresora	Conexión por bluetooth: 4.1 EDR + LE. Impresión directa de códigos de barras, textos y gráficos. Portátil. (debe incluir batería y cargador). Impresión de ticket de 4 pulgadas en adelante. Soporte para Language CPCL	

**Pasos para la instalación**

**1.- Copiar el archivo zip provisto y descromprimir en la carpeta deseada. No requiere instalación.**

**2.- Realizar Build en la carpeta.**

> cordova build android

### **3.- Distribuir el apk.**

> El apk se encuentra dentro en el la ruta \platforms\android\app\build\outputs\apk de la carpeta donde copio el proyecto.

### **4.- Instalar el apk en el teléfono.**

El teléfono solicitará permiso de instalación de apps no seguras (dado que estas no están publicadas den Play Store).